



## Cliente de correo Incredimail 2


- Ingresa al cliente de correo e ingresa por Herramientas y luego Cuentas de correo




- Aparecerá la ventana de cuentas de correo y da clic en **agregar**



- Aparecerá la ventana de asistente de cuentas donde debes seleccionar la opción **“Deseo configurar los parámetros solo”** y luego da clic en **“siguiente”**



- Luego selecciona “Otra” y aparecerá automáticamente la siguiente ventana:



- Luego aparecerá la ventana para que ingreses los datos manualmente especificando:
  - Nombre que deseas aparezca en el correo
  - Dirección de correo: [nombre@cable.net.co](mailto:nombre@cable.net.co) o [nombre@telmex.net.co](mailto:nombre@telmex.net.co) o [nombre@dominio.com](mailto:nombre@dominio.com)
  - Contraseña: la contraseña de tu cuenta.

- Da clic en **siguiente**

Asistente de cuentas

**Conéctate a tu cuenta**


Escribe tu nombre y dirección de email:

Su nombre es:   
Por ejemplo: Bart Simpson


Su dirección de email:   
Por ejemplo: paul@isp.com

Tu contraseña:


- Luego aparecerá la ventana para que ingreses los datos manualmente especificando:
  - Debes seleccionar el tipo de servidor de correo entrante POP3
  - Servidor de correo entrante: pop.cable.net.co
  - Servidor de correo saliente: smtp.cable.net.co
  - En caso que cuentes con dominio propio:
    - Correo entrante: pop.dominio.com
    - Correo saliente: smtp.dominio.com
- Da clic en **siguiente**




- Aparecerá la ventana de verificación y configuración de la cuenta y posteriormente aparecerá la ventana de confirmación de finalización del proceso




- Seguidamente aparecerá la ventana de las cuentas de correo, selecciona la cuenta y luego da clic en **propiedades**



- Selecciona la pestaña **Servidores**, verifica que la información de los servidores este correcta, selecciona la opción **“Mi servidor requiere autenticación”** y selecciona la opción **“mas parámetros”** donde seleccionarás **Iniciar la sesión utilizando seleccionar** e ingresa el nombre de usuario y la contraseña de tu correo.





- Da clic en **aceptar**, desde aqui verificarás la configuración y da clic en **cerrar**. Te confirmará la recepción de mensajes por el cliente de correo.